

Florentin Bracq- -Flabat, BTS SIO 1 TP6 B3 Gestion des droits Windows Serveur



Installer le rôle serveur de fichiers

• Dans le gestionnaire de serveur, installer la fonctionnalité Services de fichiers et iSCSI

hassistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Avant de commencer

Sélectionner des rôles de serveurs

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

SERVEUR DE DESTINATION

WIN-K01EVMT8VLN

-

X

Type d'installation	Rôles	Description
Sélection du serveur	Serveur de télécopie	Les services iSCSI et de fichiers
Rôles de serveurs	Serveur DHCP	contiennent des technologies pour
Fonctionnalités	Serveur DNS	fichiers et du stockage, réduire la
Confirmation	Service Guardian hôte	consommation d'espace disque,
Résultats	 Services AD DS Services AD LDS (Active Directory Lightweight Dire Services AD RMS (Active Directory Rights Manage) Services Bureau à distance Services d'activation en volume Services d'impression et de numérisation de docur Services de certificats Active Directory Services de déploiement Windows Services de fédération Active Directory (AD FS) Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 install Services de stratégie et d'accès réseau Services WSUS (Windows Server Update Services) 	répliquer les fichiers et les mettre en cache dans les succursales, déplacer ou basculer un partage de fichiers sur un autre nœud de cluster et partager des fichiers au moyen du protocole NFS.

Création des utilisateurs locaux

 Pour créer les utilisateurs locaux, se rendre dans les paramètres, puis utilisateurs et ajouter des utilisateurs, dans la fenêtre qui s'ouvre cliquer sur Utilisateurs, puis créer les différents utilisateurs

Utilisateurs et groupes locaux (le	Nom	Nom complet		Description		Actions	
Groupes Contraction of the second sec	Nom Administraf JofaultAcc Jorité WDAGUtilit	Nom complet Nouvel utilisateur Nom d'utilisateur : Nom complet : Description : Mot de passe : Confirmer le mot de passe : L'utilisateur doit session L'utilisateur ne p Le mot de passe Le compte est o	Enedis Enedis	Description	? >	Actions Utilisateurs Autres actions	
		Aide		Créer	Fermer		

Création des dossiers

- Dans la partition F: création du dossier partages
- Dans le dossier partages, créer les dossiers CLIC, Enedis, MSA, TRESOR

📙 🛃 📕 🖛 partage	S			
Fichier Accueil Par	tage Affichage			
Épingler à Copier Coller Accès rapide	Couper Copier le chemin d'accès Coller le raccourci	Déplacer Copier vers * vers *	Supprimer Renommer	Nouveau dossier
Presse	e-papiers	Or	ganiser	Nouveau
← → ~ ↑ <mark> </mark> > (Ce PC > Partage (F:) > partag	ges >		
	Nom		Modifié le	Туре
Accès rapide			05/02/2024 09:23	Dossier de fichiers
	Enedis		05/02/2024 09:22	Dossier de fichiers
🕂 Téléchargement: 🖈	MSA		05/02/2024 09:23	Dossier de fichiers
🔮 Documents 刘	TRESOR		05/02/2024 09:23	Dossier de fichiers



Gestion des paramètres de sécurité sur Windows

- Se rendre dans les propriétés du dossier de l'utilisation, puis cliquer sur l'onglet sécurité, puis cliquer sur avancé
- Changer le propriétaire du dossier par le nom de l'utilisateur

ratametres	de securice avances pour Enedis			- 0
Nom :	F:\partages\Enedis			
Propriétaire :	Enedis (WIN-K01EVMT8	VLN\Enedis) Modifie	r 🚽	
Autorisations	Partage Audit	Accès effectif		
Pour obtenir sélectionnez l Entrées d'aut	des informations supplémentaires l'entrée et cliquez sur Modifier (si o orisations :	, double-cliquez sur u lisponible).	ne entrée d'autorisation.	Pour modifier une entrée d'autorisation,
Туре	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
Auto	Administrateurs (WIN-K01EV	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et.
Auto	Système	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et.
& Auto	Administrateur (WIN-K01EVM	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et.
& Auto	Enedis (WIN-K01EVMT8VLN\E	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et.
Ajouter	Supprimer Modif	ier		
Activer l'	héritage			
Remplacer	toutes les entrées d'autorisation d	es objets enfants par o	des entrées d'autorisatior	n pouvant être héritées de cet objet

Ajout de l'utilisateur et des autorisations

- Après avoir cliqué sur ajouter pour ajouter et sélectionné l'utilisateur
- Attribuer les autorisations demandées, puis appliquer et OK.

Autorisation	s pour cricuis	
Principal :	Enedis (WIN-K01EVMT8VLN\Enedis) Sélectionnez un principal	
Type :	Autoriser 🗸	
S'applique à :	Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers	
Autorisations	de base : 🗡	Afficher les autorisations avancées
] Contrôle total	
] Modification	
]Lecture et exécution	
] Affichage du contenu du dossier	
	Lecture	
] Écriture	
	Autorisations spéciales	
Appliquer o	es autorisations uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur	Effacer tout

Ajout de l'utilisateur dans le partage

• Dans les propriétés du dossier utilisateur, ajouter l'utilisateur dans le partage

– 🛛 🙇 Accès réseau

Choisir les utilisateurs pouvant accéder à votre dossier partagé

Tapez un nom et cliquez sur Ajouter, ou cliquez sur la flèche pour rechercher un utilisateur.

	✓ Ajouter
Nom	Niveau d'autorisation
8 Administrateur	Lecture/écriture 🔻
🕺 Enedis 🛶 🛶	Propriétaire

Je rencontre des difficultés pour partager.



Récupérer le chemin d'accès du partage

 Dans les propriétés dans l'onglet partage, on peut récupérer le chemin réseau pour accéder au partage





- Accès au dossier partagé avec l'adresse du partage sur le serveur
- Résultat : Accès avec les droits d'écriture

🖵 > Réseau > WIN-K01EVMT8VLN > Enedis >					
le	Nom	Modifié le	Туре	Taille	2
	test	12/02/2024 08:54	Dossier de fichiers		

Test 2

- Connexion au compte MSA et accès au partage du 1er test
- Un message d'erreur s'affiche qui nous dis, que Windows ne peut pas accéder au partage, c'est normal parce nous n'avons pas donné d'autorisation à cet utilisateur pour accéder au partage

